# Roundcube

IMAP을 지원하는 웹메일 클라이언트 프로그램이다.

# 설치 전 확인

### hosts 설정

```
127.0.0.1       localhost
127.0.1.1       Servername
```

내용 확인

### Roundcube를 위한 데이터베이스 생성

```
$ mysql -u root -p     // mysql 콘솔 실행
```

그 후 다음 명령 실행

```
CREATE DATABASE roundcubemail;
GRANT ALL PRIVILEGES ON roundcubemail.* TO username@localhost IDENTIFIED BY
'password';
```

username@localhost 부분을 자신의 주소로 (ex:info@obg.com), password를 자신의 암호로 변경하고 명령을 실행한다. roundcube 공식홈페이지의 database configuration[1] 참고.

# 설치

Roundcube 다운 후 압축 풀고 /usr/share/roundcube에 복사 logs, temp 폴더에 707 권한 설정

### /usr/share/roundcube/installer/index.php 수정

```
ini_set('error_reporting', E_ALL&~E_NOTICE);     // 이 부분을
ini_set('error_reporting', E_ALL&~(E_NOTICE|E_STRICT));     // 이렇게
```

그후 [round URL]/installer 페이지로 들어가 설치 및 설정 시작

# 설정 관련

- 설치 후 username_domain 항목을 빈칸으로 해야 제대로 접속!!
- default_host를 obg.pe.kr 로 설정
- imap_auth_type을 PLAIN으로 설정

- smtp_server를 obg.pe.kr 로 설정
- 설정 완료 후 간단히 테스트
- config.inc.php 파일을 다운로드 받고 <?php ?> 기호 확인 (마지막에 ?> 기호가 추가 안되어 있을 수 있다)
- {Roundcube 폴더}/config에 위 파일 복사
- config 폴더 권한 707로 변경

아래 사항은 굳이 하지 않아도 되는 것 같다.

- chmod 0600 /var/mail/* 실행 (http://wiki2.dovecot.org/Errors/ChgrpNoPerm)

# 이메일 클라이언트 설정

다음은 내 홈페이지에 대한 예.

**받는 메일 서버**

| | |
|---|---|
| **호스트 이름** | mail.obg.co.kr |
| **사용자 이름** | vfinger |
| **SSL 사용** | 사용 안함 |
| **인증** | 암호 |
| **서버 포트** | 143 |

**보내는 메일 서버**

| | |
|---|---|
| **호스트 이름** | mail.obg.co.kr |
| **사용자 이름** | vfinger |
| **SSL 사용** | 사용 안함 |
| **인증** | 암호 |
| **서버 포트** | 25 |

큰 어려움은 없을 것이다.

# 참고

- http://jo.centis1504.net/?p=54
- http://trac.roundcube.net/wiki/Howto_Install
- http://wiki.qnap.com/wiki/RoundCube_Configuration
- http://forums.zpanelcp.com/archive/index.php/t-5667.html - SMTP 서버 연결 에러 시 문제 해결

[1]
http://trac.roundcube.net/wiki/Howto_Install

From:
http://obg.co.kr/doku/ - **OBG WiKi**

Permanent link:
**http://obg.co.kr/doku/doku.php?id=linux:roundcube**

Last update: **2020/11/29 14:09**